



**BERNAT HANDICRAFTER
COTTON BABY BABERO Y
BOTTITAS TEJIDOS CON AGUJAS**

TALLA

Para bebès recién nacidos a 6 meses.

MATERIALES

Bernat Handicrafter Cotton Baby

Lisos (400 g/14 onzas) o

Matizados (340 g/12 onzas)

1 madeja de Baby Blue

o Baby Lullaby

o Baby Green

o Baby Lilac

o Baby Pink

o Baby Pastels

o Baby Yellow

Agujas para tejer de 4.5 mm (EE UU 7), o del tamaó necesario para obtener la medida de la muestra.

1 botón.

MEDIDA DE LA MUESTRA

20 puntos y 26 vueltas = 4 pulg. [10 cm] en p. jersey.

INSTRUCCIONES

BABERO

Montar 17 p.

1a vuelta: (LD). Tejer en derecho.

Comenzar con una vuelta en revès, cont. en p. jersey y montar 5 p. al principio de las sig. 4 vueltas. 37 p.

Cont. sin aum. ni dis. en p. jersey por 6 pulg. [15 cm], terminando con una vuelta en revès.

Cuello: 1a vuelta: 10 p.d. 2 p.d.j. Voltar. **Dejar los p. restantes en una aguja de repuesto.**

Dis. 1 p. en la orilla del cuello en las sig. 3 vueltas. 8 p.

Trabajar 16 vueltas sin aum. ni dis.

Aum. 1 p. en la orilla del cuello en las sig. 4 vueltas. 12 p.

Aum. 1 p. en la orilla del cuello, AL MISMO TIEMPO dis. 1 p. en la orilla exterior en las sig. 4 vueltas. 12 p.

Sig. vuelta: (LD). Cerrar 5 p. Tejer en derecho hasta el ultimo p. Aum. 1 p. en el ultimo p.

Sig. vuelta: Aum 1 p. en el primer p. Tejer en revès hasta el final de la vuelta.

Rep. las ultimas 2 vueltas dos veces mus. 3 p. Cerrar los p.

Con el LR del trabajo hacia arriba, deslizar los sig. 13 p. a una aguja de repuesto. Deslizar 1 p. 1 p.d. Pasar el p. sin tejer sobre el p. tejido y deslizarlo de la aguja. Tejer en derecho hasta el final de la vuelta.

Trabajar el otro lado de la misma manera, invirtiendo las formas.

Borde del cuello: Con el LD del trabajo hacia arriba, tomar y tejer 27 p. a lo largo de la orilla izquierda del cuello, 13 p.d. de la aguja de repuesto, dis. 1 p. en el centro. Tomar y tejer 27 p. a lo largo de la orilla derecho del cuello. 66 p. Tejer en derecho 4 vueltas. Cerrar los p. en derecho. (LR).

Borde exterior: Con el LD del trabajo hacia arriba, tomar y tejer 166 p. alrededor de la orilla exterior del Babero. Tejer en derecho 4 vueltas. Cerrar los p. en derecho. (LR).

Lazo para el botón: Montar 14 p. Cerrar los p. Doblar el lazo a la mitad y coserlo a la parte izquierda de atrus. Coser el botón en su lugar, del lado derecho.

BOTTITAS: Montar 35 p.

1a vuelta y cada dos vueltas: (LR). Tejer en derecho.

2a vuelta: (1 p.d. hilo hacia delante. 16 p.d. hilo hacia delante) dos veces. 1 p.d. 39 p.

4a vuelta: (1 p.d. hilo hacia delante. 18 p.d. hilo hacia delante) dos veces. 1 p.d. 43 p.

6a vuelta: (1 p.d. hilo hacia delante. 20 p.d. hilo hacia delante) dos veces. 1 p.d. 47 p.

Tejer en derecho 11 vueltas (p. bobo).

Punta: 1a vuelta: (LD). 19 p.d. 2 p.d.j. 5 p.d. Deslizar 1 p. 1 p.d. Pasar el p. sin tejer sobre el p. tejido y deslizarlo de la aguja. Deslizar 1 p. hilo hacia delante. Voltar.

2a vuelta: 2 p.d.j. 5 p.d. Deslizar 1 p. 1 p.d. Pasar el p. sin tejer sobre el p. tejido y deslizarlo de la aguja. Deslizar 1 p. en revès. Hilo hacia delante. Voltar.

3a y 4a vueltas: Igual que la 2a vuelta.

5a vuelta: 2 p.d.j. 5 p.d. Deslizar 1 p. 1 p.d. Pasar el p. sin tejer sobre el p. tejido y deslizarlo de la aguja. Deslizar 1 p. Voltar.

6a vuelta: 2 p.r.j. a través de los lazos posteriores. 5 p.r. 2 p.r.j. Deslizar 1 p. en revès. Voltar.

7a y 8a vueltas: Igual que las vueltas 5 y 6.

9a vuelta: 2 p.d.j. 5 p.d. Deslizar 1 p. 1 p.d. Pasar el p. sin tejer sobre el p. tejido y deslizarlo de la aguja. Tejer en derecho hasta el final de la vuelta.

10a vuelta: Tejer en revès.

11a vuelta: 1 p.d. *1 p.r. 1 p.d. Rep. desde * hasta el final de la vuelta.

12a vuelta: 1 p.r. *1 p.d. 1 p.r. Rep. desde * hasta el final de la vuelta. Rep. las últimas 2 vueltas por 2H pulg. [6 cm], terminando con la 12a vuelta. Cerrar en p. elástico.

Cerrar la costura de la suela. Cerrar la costura trasera invirtiendo para poder hacer el dobléz.



P.O. Box 40 Listowel ON N4W 3H3

“home style... life style... your style.”